

Beelden naar Nikon FotoShare Uploaden

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u beelden naar Nikon FotoShare kunt uploaden. (Nikon FotoShare is alleen in bepaalde landen beschikbaar - controleer de web-pagina www.nikon-euro.com/nikoneuro1/Fotoshare/registration.htm voor de meest recente informatie.)

Stap 1—Registreer bij Nikon FotoShare

De registratie-wizard start automatisch wanneer u FotoStation Easy voor de eerste maal installeert en gebruikt. Wilt u niet meteen registreren, bijvoorbeeld omdat u nu geen verbinding met internet wilt maken, dan kunt u later registreren via het FotoStation Easy Links menu.



U kunt ook registreren op de web-pagina

<http://www.nikon-euro.com/nikoneuro1/fotoshare/registration.htm>


Stap 2—Kies de beelden uit die u naar uw computer wil overspelen

In deze stap selecteert u de beelden die u naar uw computer wilt overspelen en uploaden naar Nikon FotoShare. Sluit eerst uw camera op uw computer aan met de meegeleverde USB-kabel, of schuif uw CompactFlash kaart in de kaartlezer die op uw computer is aangesloten. Het Image Transfer venster(overspelen) zal nu op uw computermonitor verschijnen, en kort daarna zal FotoStation Easy achter Nikon View verschijnen. Klik op de knop **Image Transfer rule** in het Image Transfer venster.




Knop "Image Transfer rule"

De hieronder weergegeven dialoog verschijnt; u kunt erin aangeven welke beelden moeten worden overgespeeld.





Klik bij **Save setting until next change is made** om de gekozen instelling bij volgende sessies met NikonView4 als standaard te laten werken. Is dat vakje niet aangeklikt, dan geldt **Ignore mark and protect attribute** als standaard en worden alle beelden overgespeeld.

Klik na keuze van het type beeld op **OK** om terug te keren naar het **Image Transfer rule** venster.



Gemarkeerde beelden

Met de COOLPIX995/775 is het mogelijk de beelden voor overspelen te markeren; sommige camera's ondersteunen deze functie niet. Kijk in de documentatie die bij uw camera hoort.


Selectie	Omschrijving	Icon
All images (Ignore mark and protect attribute)	Alle beelden worden overgespeeld. Dit is de standaardinstelling na installatie.	Alle beelden
Transfer Marked images only	Gemarkeerde beelden worden overgespeeld.	
Transfer Unmarked images only	Ongemarkeerde beelden worden overgespeeld.	
Transfer images with Protect attribute	Beveiligde beelden worden overgespeeld.	
Transfer images without Protect attribute	Onbeveiligde beelden worden overgespeeld.	

Bepalingen ten aanzien van bestandsformaten

- Alleen JPEG- en RGB-TIFF-bestanden kunnen in hun originele maat naar Nikon FotoShare worden overspeeld. YCbCr-TIFF-bestanden en NEF(RAW)-bestanden kunnen niet in hun oorspronkelijke maat worden ge-upload.
- YCbCr-TIFF-bestanden en NEF(RAW)-bestanden worden naar JPEG geconverteerd indien hun maat is veranderd bij het overspelen van camera naar computer. Geconverteerde bestanden kunnen naar Nikon FotoShare worden ge-upload. (RGB-TIFF-bestanden worden ook in JPEG-formaat geconverteerd indien hun maat is veranderd.)

Stap 3—Bepaal de beeldgrootte

Kies een passende beeldgrootte in het **Transfer size** menu.




Kiest u **At same size**, dan wordt het beeld bij het overspelen niet veranderd. Bij andere instellingen worden alleen beelden die groter zijn dan de geselecteerde maat tijdens het overspelen naar de nieuwe maat worden geconverteerd. Kleinere beelden behouden hun maat. Alle foto-informatie behalve het veld voor de beeldgrootte blijft bij de conversie ongewijzigd. Geconverteerde beelden worden met JPEG-compressie opgeslagen die overeenkomt met de instelling NORMAL.

Dit zijn de keuzemogelijkheden:


Optie	Omschrijving
At same size	Beelden worden op hun oorspronkelijk grootte opgeslagen.
1024 × 768	Beelden worden geconverteerd naar XGA (geschikt voor weergave op de meeste computermonitors).
640 × 480	Beelden worden geconverteerd naar VGA (geschikt voor web-gebruik).
320 × 240	Beelden worden geconverteerd naar QVGA (geschikt voor distributie per e-mail).

Stap 4—Speel de beelden over naar FotoStation Easy op uw computer

Klik op de Transfer-knop om het overspielen van de beelden naar uw computer te starten, waar ze binnen een paar seconden zullen verschijnen in het FotoStation Easy venster.



Een voortgangsaanduiding is tijdens het overspielen zichtbaar. Er verschijnt ook een thumbnail-preview van het beeld dat wordt overgespeeld. Wordt er meer dan één beeld overgespeeld, dan is in het venster Transferring... een voortgangsmeter te zien die aangeeft hoeveel beelden er al zijn overgespeeld en hoeveel beelden er nog moeten worden overgespeeld.



Tijdens het overspielen van de beelden kunt u er in FotoStation Easy doorheen bladeren.

Stap 5—Kies en bevestigd de te uploaden beelden

Oversgespeelde beelden verschijnen in FotoStation Easy als thumbnails. Klik dubbel op de thumbnails om de beelden op volle grootte te zien. Klik er éénmaal op om ze voor uploaden te selecteren. Kiest u meer dan één beeld voor uploaden, houd dan de shift-toets ingedrukt terwijl u op de gewenste thumbnails klikt. Hebt de foto's voor uploaden geselecteerd, klik dan simpelweg op de **Nikon FotoShare** knop.



Voordat u opnamen gaat uploaden moet u ervoor zorgen dat uw computer verbinding met Internet heeft.

Beelden overspielen

Wanneer de opnamen worden overgespeeld blijven de originele beelden op de opslagkaart staan.

Stap 6—Geef gebruikersnaam en wachtwoord op

De eerste maal dat u beelden naar FotoShare uploadt is het noodzakelijk dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord opgeeft dat u de registratie koos. Na intikken van gebruikersnaam en wachtwoord klikt u op **OK**. (De computer zal uw gebruikersnaam en wachtwoord onthouden. De volgende keer hoeft alleen maar op **OK** te klikken.) Is er op **OK** geklikt, dan verschijnt een venster dat de voortgang van het uploaden aangeeft.

Stap 7—Orden uw beelden in uw FotoShare album

Na het uploaden van de laatste opnamen wordt u gevraagd of u de beelden in uw FotoShare album online wilt ordenen. Klikt u op **Yes**, dan opent uw album automatisch in een browser-venster dat alle beelden laat zien die in uw digitale “schoenendoos” zitten. Vanuit dit venster kunt u beelden aanpassen, er labels aan toevoegen en albums aanmaken, waarvoor u uw vrienden vervolgens per e-mail uitnodigt er online een kijkje in te komen nemen.



Beeldgrootte aanpassen

U kunt bij het uploaden de beeldgrootte veranderen; u maakt ze dan kleiner om ruimte te sparen. Willen uw webalbum-gasten de beelden kunnen printen, zorg er dan voor dat u uw beelden een maat hebben die geschikt is voor het printformaat dat uw gasten wensen. In het upload-dialoogvenster wordt begeleidende informatie gegeven.

Beelden op de hard disk van uw computer opslaan

Nikon FotoShare is een online-website waar u uw foto's kunt plaatsen om ze te delen met collega's, vrienden en familie. Het is niet bedoeld als een plek om uw dierbare foto's voor altijd op te slaan. We raden u aan FotoStation Easy te gebruiken om uw beelden in een map op uw harde schijf op te slaan. Met de label-functie kunt u commentaren en titels aan uw beelden toevoegen, die kunnen worden gebruikt om ze terug te vinden via de Find-knop (zoeken). Geeft u bijvoorbeeld alle foto's waar mensen op staan een label met hun namen, dan kunt u de foto's later makkelijk op naam terugvinden.

Klik hier  om terug te keren naar de Gebruikshandleiding bij Nikon View 4.